



MANUAL USUARIO SYNOLOGY DRIVE

ÍNDICE

<i>¿Qué es Synology Drive?</i>	<i>2</i>
<i>Descargar</i>	<i>2</i>
<i>Windows MAC</i>	<i>2</i>
<i>Primera configuración</i>	<i>2</i>
<i>Problema común</i>	<i>5</i>

¿Qué es Synology Drive?

La aplicación de escritorio de **Synology Drive Client** es la utilidad de escritorio que proporciona la sincronización de archivos y el servicio de copia de seguridad del ordenador personal en varios equipos cliente a un servidor centralizado, **Synology Drive Server**.

Descargar

Para descargar Synology drive en primer lugar tenemos que diferenciar entre equipos MAC y Windows, dependiendo del equipo del que dependamos, descargamos una versión u otra.

Windows



Download Now

MAC




Download Now

Una vez descargado lo iniciamos e instalamos como cualquier otro programa.

Si es Mac debemos hacer clic derecho > Abrir y instalamos, si nos pide alguna contraseña será la de inicio de sesión de nuestro equipo.

Primera configuración

La primera pantalla que vemos al iniciar el Synology Drive es la siguiente.



En el icono de la tierra seleccionamos el idioma y clicamos en “*Comenzar ahora*”.

En la siguiente ventana, tendremos que rellenar las credenciales de acceso de nuestra cuenta, estas credenciales son enviadas cuando la persona trabajadora comienza con Inserta Andalucía.

Conectar a su Synology NAS

Synology NAS:

Username:

Password:

Habilitar cifrado de transmisión de datos SSL

Campos:

Synology NAS: introducimos la dirección del servidor “insertandalucia”

Username: Nombre de usuario

Password: Contraseña

Cuando terminamos clicamos en “*siguiente*” y vemos el siguiente paso.

En esta ventana debemos seleccionar la opción de la izquierda.

Elegir el tipo de tarea

Tarea de sincronización
Sincronizar archivos entre su ordenador y Synology Drive Server en tiempo real


Tarea de copia de seguridad
Realizar una copia de seguridad de los archivos de su ordenador en Synology Drive Server según un programa personalizado

Ya que queremos sincronizar archivos y no realizar copias de seguridad.

Aclaración

Esta opción sincroniza para los dos extremos, servidor y equipo, lo que modificamos en el servidor se modifica en el equipo y lo modificado en el equipo se modifica en el servidor.

Es decir, en la carpeta donde lo sincronicemos todo lo que modifiquemos se le modificara a todos los que tienen acceso a ella.



En esta ventana tenemos 2 opciones.

La primera, es la carpeta del servidor que queremos sincronizar en nuestro equipo.


La segunda, es la ruta de nuestro ordenador donde queremos sincronizar esa carpeta, lo recomendable es en documentos crear una carpeta llamada "servidor" y sincronizar ahí.

A tener en cuenta, al seleccionar la carpeta del equipo la opción "Crear una carpeta "SynologyDrive" vacía" la desmarcamos.

Cuando tenemos todos los campos rellenos **"Finalizamos"**



s".




Como podemos apreciar en la siguiente ventana nos sale la carpeta con el icono en verde, eso quiere decir que esta correctamente sincronizada.

En la barra superior nos aparece otro icono en el que nos indica si esta sincronizado o sincronizando.

Problema común

En algunas ocasiones nos puede aparecer un problema en que nos dice “Error de autenticación” en ese caso procedemos a realizar lo siguiente.

Accedemos al icono de la barra superior y accedemos clic en los 3 puntos situados en la esquina inferior derecha > Configuración.



Una vez dentro, seleccionamos el servidor y **“Editamos Conexión”** y volvemos a introducir la contraseña de nuestra cuenta, ya tendremos el error resuelto.